Live box et Nas Synology

Ce fichier provient du site : https://padipfix.no-ip.info Auteur : nas.phil@gmail.com Création : 18/01/2008 - OpenOffice.org 3.1 Version : 3 Modification : 20/07/2009 Fichier : E:\Mes documents\tuto NAS LB_ Ajour _\doc syno\afaire\[tuto] livebox ftp.odt Imprimer moi en recto/verso !!!!

Table des matières

1. Paramétrage de DNS dynamique	5
1.1.DynDNS	5
1.2.NO-ip	5
2. Accès aux règles du routeur	6
3. Ouverture des ports FTP	7
3.1.Ouverture du port 21 (commande)	7
3.2.Ouverture du port 20 (data)	7
3.3.Ouverture des ports passifs	7
4. Ouverture du port WEB	8
4.1.Accès web normal HTTP	8
4.2.Accès web sécurisé HTTPS	9
5.Accès à l'interface Administrateur	9
5.1.HTTP non sécurisé	9
5.2.Sécurisé HTTPS	9
6.Autres paramétrages	10
7.Récapitulatif	11
8.Paramétrage du NAS	
8.1.Service Web	
8.2.Service FTP	13
8.3.DDNS	14
9.Notes sur FTP	15
9.1.Le mode Actif	15
9.2.Le mode Passif	15
10.Paramétrage de FileZilla	
10.1.Connexion depuis l'extérieur de votre réseau	
10.1.1.Onglet Général	16
10.1.2.Onglet avancé	
10.1.3.Onglet Paramètres de transfert	
10.2.Connexion Local	
10.2.1.Onglet Général	
10.2.2.Onglet avancé	
10.2.3.Onglet Paramètres de transfert	19
10.3.A propos des mode de transfert	19

Date	Vers.	Motif
18/01/2008	1	Création
	2	Ajout de filestation port 7000/7001
20/07/2009	3	Iconographie du Dsmanager 2.1

Licence : <u>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/</u>

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :

- Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
- Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
- Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.
- A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.
- Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.

Réglage de la livebox : Pas de DMZ - Firewall sur moyen

Ce sont les réglages que j'utilise.

Le site <u>www.nas-forum.com</u> est une mine de renseignements sur les NAS Synology.

Le site de clubic a écrit un tutoriel sur les livebox : <u>lien</u>

1. Paramétrage de DNS dynamique

Mes services Sécurité Configuration Langues Mise à jour Administrateur	Dans le menu de la live box sélectionnez DNS Dynamique.
Assistance Avancée ADSL Sans fil Routeur	Sélectionnez le prestataire du service.
Port USB Maître UPnP DNS Dynaminue Réseau	
Sauvegarde Informations Système	
1.1. DynDr	<u>vs</u>
Statut du serveur: update is not nec	essary

DNS Dynamique	
Statut du serveur: update is not r	recessary
Le DNS dynamique permet de retrour	ver l'adresse IP variable de votre livebox depuis Internet. Il est nécessaire de vous enregistrer sur un serveur de dns dynamique avant d'utiliser ce service. Adresse IP de la livebox :
Service	DynDNS (www.dyndns.org)
Nom de domaine Internet	Nom de domaine enregistré chez DynDNS
Email	
Identifiant	user enregistré chez DynDN5
Mot de passe	Mot de passe du user enregistré chez DynDNS
Soumettre	

Entrez les valeurs puis cliquez sur soumettre

1.2. <u>NO-ip</u>

DNS Dynamique	
Statut du serveur: update is no	t necessary
Le DNS dynamique permet de retro	uver l'adresse IP variable de votre livebox depuis Internet. Il est nécessaire de vous enregistrer sur un serveur de dns dynamique avant d'utiliser ce service. Adresse IP de la livebox :
Service	No-ip (www.no-ip.com)
Nom de domaine Internet Email Identifiant	Nom du domaine enregistré chez No-ip Adresse MEL ayant servi à ouvrir le compte chez No-ip
Mot de passe	Mot de passe du user enregistré chez No-ip
Soumettre	

Entrez les valeurs puis cliquez sur soumettre

2. Accès aux règles du routeur

Mes services	Pour accéder au rèales NAT du routeur	
Sécurité	Four acceder du regres INAT du roureu	
Configuration		
Langues		
Mise à jour		
Administrateur		
Assistance		
Avancée	cliquez dans le menu sur routeur,	
ADSL		
Sans fil Routeur		
Port USB Maître		
UPnP		
DNS Dynamique		
Réseau		
Sauvegarde		
Informations Système		

Routeur - NAT

La redirection de port permet de faire suivre certaines connexions Internet entrantes vers un ordinateur particulier de votre réseau.

Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16

Service	Protocole	Port externe	Port interne	Adresse IP du serveur	Supprimer
Ajouter	Supprimer				

puis ajouter

3. Ouverture des ports FTP

3.1. Ouverture du port 21 (commande)

sélectionnez dans la liste : FTP,

puis entrez l'adresse IP du NAS et cliquez sur soumettre.

Routeur - NAT

La redirection de port permet de faire suivre certaines connexior
Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16
Service: Sélectionnez dans la liste: Service personnalisé:
Protocole TCP 🖃
Port externe (port ou port-port) 21
Port interne (port ou port-port) 21
Adresse IP du serveur IP Local syno
Soumettre

3.2. Ouverture du port 20 (data)

cliquez sur service personnalisé et entrez « ftp20 » protocole : TCP, port externe entrez « 20 » port interne entrez « 20 » ip serveur : IP local du nas puis soumettre. Routeur - NAT La redirection de port permet de faire suivre certaines connexior Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16 Service: O Sélectionnez dans la liste: ftp20 Service personnalisé: TCP • Protocole Port externe (port ou port-port) 20 Port interne (port ou port-port) 20

3.3. Ouverture des ports passifs

cliquez sur service personnalisé et entrez « ftppassif »

Adresse IP du serveur

Soumettre Annuler

IP Local syno

protocole : TCP, port externe entrez « 55536 - 56559 » port interne entrez « 55536 - 56559 », ip serveur : IP local du nas puis soumettre Routeur - NAT La redirection de port permet de faire suivre certaines connexion Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16

Service: Sélectionnez dans la liste: Service personnalisé:	ftppassif	
Protocole	ТСР	
Port externe (port ou port-port)	55536-56559	
Port interne (port ou port-port)	55536-5655 <mark>9</mark>	
Adresse IP du serveur	IP Local syno	
Soumettre Annuler		

4. Ouverture du port WEB

4.1. Accès web normal HTTP

Nous allons maintenant ouvrir le port pour que les demandes de connexions HTTP arrivent jusqu'au syno retournez dans le menu sur routeur, puis cliquez sur ajouter

Routeur - NAT
La redirection de port permet de faire suivre certaines connexior
Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16
Service: Selectionnez dans la liste: Service personnalisé:
Protocole TCP 💌
Port externe (port ou port-port) ⁸⁰
Port interne (port ou port-port) 80
Adresse IP du serveur
Soumettre

sélectionnez dans la liste HTTP,

puis entrez l'adresse IP du NAS et cliquez sur soumettre.

Nota si vous avez choisi HTTPS dans le syno entrez seulement la règle suivante (ch 1.4)

4.2. Accès web sécurisé HTTPS

Si dans votre syno vous avez coché HTTPS alors pour avoir accès au contenu WEB il vous faut ouvrir le port 443

Sélectionnez dans la liste HTTPS,

puis entrez l'adresse IP du NAS et cliquez sur soumettre.

Kouteur - NAT
La redirection de port permet de faire suivre certaines connexior
Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16
Service: Sélectionnez dans la liste: Service personnalisé:
Protocole TCP Port externe (port ou port-port) 443 Port interne (port ou port-port) 443 Adresse IP du serveur IP Local syno
Soumettre

5. Accès à l'interface Administrateur

5.1. HTTP non sécurisé

cliquez sur service personnalisé et entrez « http_syno »

protocole : TCP,

port externe entrez « 5000 »

port interne entrez « 5000 »,

ip serveur : IP local du nas puis soumettre

Routeur - NAT
La redirection de port permet de faire suivre certaines connexior
Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16
Service: Sélectionnez dans la liste: Service personnalisé: HTTP_SYNO
Protocole TCP Port externe (port ou port-port) 5000 Port interne (port ou port-port) 5000 Adresse IP du serveur IP Local syng
Soumettre

5.2. <u>Sécurisé HTTPS</u>

cliquez sur service personnalisé et entrez « https_syno »

protocole : TCP,

port externe entrez « 5001 »

port interne entrez « 5001 »,

ip serveur : IP local du nas puis soumettre

Routeur - NAT

La redirection de port permet de faire suivre certaines connexior

Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16

Serv O	ice: Sélectionnez dans la liste: Service personnalisé:	HTTPS_SYNO	
Proto Port Port i Adre	ocole externe (port ou port-port) interne (port ou port-port) es se IP du serveur	TCP 5001 5001 IP Local syno	
So	umettre Annuler		

6. Autres paramétrages

Service:	
Sélectionnez dans la liste:	(HTTP
O Service personnalisé:	AUTH
Protocole	DNS FTP
Port externe (port ou port-port)	HTTP
Port interne (port ou port-port)	IPSEC
Adresse IP du serveur	POP3
Soumettre	SMTP SSH TELNET TFTP VNC_http

Listes des services déjà paramétrés du la livebox, il suffit donc de sélectionner le service voulu et de le rediriger vers l'IP souhaitée.

7. <u>Récapitulatif</u>

pour le http depuis l'internet
1) si tu as coché HTTPS dans le syno : si tu ouvres le port 5001 alors tu as accès a l'interface syno httpS://dyndns.org:5001
2) si tu as coché HTTPS dans le syno : si tu ouvres le port 443 https alors tu as accès au serveur WEB httpS://dyndns.org/photo
3) si tu n'as pas coché HTTPS dans le syno : si tu ouvres le port 80 http alors tu as accès au serveur WEB http://dyndns.org/photo
4) si tu n'as pas coché HTTPS dans le syno : si tu ouvres le port 5000 http alors tu as accès a l'interface syno http://dyndns.org:5000
5) pour le FTP. depuis l'extérieur du réseau local Port 21 TCP Port 20 TCP Port 55536 - 56559 TCP (mode passif)
tout ces ports sont a ouvrir dans les règles nat du routeur de la livebox
Routeur - NAT

La redirection de port permet de faire suivre certaines connexions Internet entrantes vers un ordinateur particulier de votre réseau.

Service	Protocole	Port externe	Port interne	Adresse IP du serveur	Supprimer
HTTPS_SYNO	тср	5001	5001	192.168.1.2	
HTTPS	тср	443	443	192.168.1.2	
FTP	тср	21	21	192.168.1.2	
Rp20	тср	20	20	192.168.1.2	
Rppassif	тср	55536-56559	55536-56559	192.168.1.2	

Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.16

sur cette vu le résultat des ports ouverts sur ma livebox

HTTPS_SYNO : pour l'accès a la page administrateur, HTTPS pour l'acces a mon syno en mode securisé, puis les ports pour le ftp.

8. Paramétrage du NAS

8.1. Service Web

-0	ntions du service HTTP
	Activer la connexion HTTPS
	En activant cette fonction, toutes les applications et l'interface utilisateur utilisant les connexions HTTP seront protégées avec les connexions SSL/TLS.
	🗹 Rediriger automatiquement les connexions HTTP vers le HTTPS
	Importer le certificat
	Ajouter un port http supplémentaire
	Vous pouvez ajouter un port supplémentaire en plus du port 80 pour l'utilisation de Photo Station 3 et de Web Station.
	Saisissez le numéro de port:

En cochant activer la connexion HTTPS vous utiliserez une connexion SSL/TLS

le port à ouvrir pour l'administration du nas est 5001 en TCP, l'url à entrer sera HTTPS://.....:5001, sinon ouvrer le port 5000 en TCP dans votre routeur.

Vous pouvez aussi définir votre port, par exemple 5010 alors c'est ce port en TCP qu'il faudra ouvrir pour avoir accès a photostation et au webstattion.



Si vous cochez Activer Web Station ouvrer le port 80 TCP.

Si vous avez activé https alors ouvrer le port 443 TCP.

Activer Mysql pour utiliser le moteur de bases de données

8.2. Service FTP

Lorsque vous activez ce service, les utilisateurs peuvent accéder au données du système par FTP.
Paramètre de numéro de port du service FTP: 21
Plage de ports du FTP passif :
Utiliser la plage de port par défaut (55536-55663)
Utilisez la plage de ports suivante:
De: 55536 À: 55663

Cochez activer service FTP.

Vous pouvez changer le port d'écoute et la plage de ports du FTP passif.

Paramètres de connexion			
Limitez les connexions par IP			
Connexions maximum: 2			
Activez le support des noms de fichier UTF-8			
Activer le journal des transferts de fichiers FTP			
Activer le FTP anonyme			
Les utilisateurs peuvent accéder aux dossiers partagés sous le nom d'utilisateur « Anonyme » lorsqu'ils se connectent au FTP. Assurez-vous d'avoir correctement assigner les droits d'accès de l'utilisateur « Anonymous FTP » sur la page « Dossier partagé ». I Changer la racine anonyme			
Dossier partagé: GeoIP			
Cativer la limite de bande passante FTP			
Taux d'envoi maximal par connexion: 0 KB/s (0 KB/s signifie pas de limite.)			
Taux de réception maximal par connexion: 0 KB/s (0 KB/s signifie pas de limite.)			
Permettre la connexion SSL/TLS uniquement			
Renvoyer l'IP externe en mode PASV			
Activer le blocage automatique de l'IP			
Activer cette fonction pour bloquer les hôtes IP qui n'ont pas pu se connecter de façon répétitive.			
Afficher/modifier la liste des blocs			
🔲 Changer la racine des utilisateurs sélectionnés pour l'accueil de l'utilisateur			
Sélectionner un utilisateur			

- Vous définissez ici les différents paramétres de la connexion FTP
- Nombre de connexion par IP
- Support des nom de fichier UTF-8 (gestion des accents)
- Activation du journal des transferts
- Permettre les connexions anonymes (NON CONSEILLE)
- · Limitation de la bande passante consommée par le service FTP (si besoin).

- Permettre la connexion SSL/TLS uniquement, permet de sécuriser la connexion FTP, le USER/PWD ne voyage plus en clair sur le réseau, la liaison est chiffrée.
- Renvoyer l'IP externe en mode PASV pour la gestion du mode passif
- Activer le blocage auto de l'IP, après un certain nombre de connexions infructueuses l'ip est bannie

8.3. <u>DDNS</u>

Activer la prise en charge DDNS p d'hôte enregistré. I Activer la prise en charge DDP	oour permettre aux utilisati NS	eurs d'accéder au serveur sous un nom
Fournisseur de service:	DYNDNS.org	~
Nom d'hôte:	cs407.dyn-o-saur.com	
Nom d'utilisateur:		
Mot de passe:	•••••	
Confirmez le mot de passe:	•••••	
Statut:	Normal	
– Informations de la passerelle –		
Adresse interne:	192.168.1.1	
Adresse externe:		

Si vous n'avez comme moi pas d'ip fixe, il sera donc nécessaire pour être toujours accessible de l'Internet d'avoir un nom de domaine qui point vers votre adresse IP.

Pour cela vous pouvez prendre une adresse chez no-ip ou dyndns, c'est gratuit.

Une fois que vous avez ouvert et choisi un domaine chez le prestataire, activer et remplir le formulaire sur votre syno et valider.

Si Status indique normale c'est que la remonter d'ip vers le prestataire a bien été effectué.

Vous pouvez maintenant distribuer votre nom de domaine pour que vos amis/famille puisse se connecter a votre nas (blog photo....)

9. Notes sur FTP

http://christian.caleca.free.fr/ftp/les_bases.htm

Il existe deux modes de fonctionnement pour une connexion FTP

Le mode actif et le mode passif.

Une des raisons qui détermine le choix de fonctionnement du serveur, donc de l'ouverture des ports, est le lieu d'où on se connecte.

Réseau local ou Internet ?

Si Internet, derrière un FIREWALL d'entreprise, un FIREWALL logiciel sur son PC, pas de FIREWALL?

Sur un réseau local il n'y a pas de problèmes de connexions. Si vous avez un parefeu logiciel sur votre PC faire attention de permettre au client pouvoir passer a travers le parefeu.

Le problème survient lorsque l'on veut se connecter depuis l'Internet sur son réseau local.

Donc deux modes de fonctionnement:

9.1. Le mode Actif

Coté serveur la règle NAT à appliquer sur le routeur est l'ouverture du port 21 TCP.

Le paramétrage du client devra être en mode Actif. C'est le client qui détermine le ports de transfert des données et qui reste à l'écoute, il faut donc que le parefeu du client soit réglé pour accepter les connexions entrantes.

En général les FIREWALL d'entreprise s'ils sont bien réglés ne permettent pas ce mode de fonctionnement.

Avantage coté serveur un seul port ouvert, le mode actif soulage le serveur (surtout les petits) plus de sécurité coté serveur.

9.2. Le mode Passif

Coté serveur les règles NAT à appliquer sur le routeur est l'ouverture des port 20 et 21 TCP ainsi qu'une plage de ports dans la zone > à 1024.

Typiquement sur le syno 55536 - 56559 TCP.

C'est donc le serveur qui détermine les ports de transfert.

Le paramétrage du client devra être Passif.

Avantage coté client passe plus facilement le parefeu car pas de gestion de connexions entrantes, plus de sécurité coté clients.

Coté serveur plus de ports a ouvrir, plus de charge de travail.

10. Paramétrage de FileZilla

Version de filezilla 3.0.5

10.1. Connexion depuis l'extérieur de votre réseau

Le port 21 de la livebox a été ouvert.

Créer une nouvelle connexion.

Cliquer sur nouveau site, donner lui un nom,

10.1.1. Onglet Général

Général Avancé Para	mètres de transfert 🛛 Jeu de caractères	
Hôte :	Port :	
Type de serveur :	FTP - File Transfer Protocol	
Type d'authentification :	Anonyme	
Utilisateur :	anonymous	
Mot de passe :	•••••	
Compte :		
Commentaires :		
	-	
	-	

Hôte : IP ou nom de domaine à joindre

ype de serveur :	FTPES - FTP sur TLS/SSL - Chiffrement explicite	•
	FTP - File Transfer Protocol SFTP - SSH File Transfer Protocol FTPS - FTP sur TLS/SSL - Chiffrement implicite FTPES - FTP sur TLS/SSL - Chiffrement explicite	

Type de serveur :

Si SSH alors SFTP - SSH File Transfer Protocol (non supporté)

Si SSL alors : FTPES - FTP sur TLS/SSL - Chiffrement explicite

sinon FTP - File Transfer Protocol

Type d'authentification:

Type d'authentification :	Normale	•
	Anonyme	
	Normale	
	Demander le mot de passe	
	Interactif	
	Compte	

Sélectionner : Normale

remplir les champs utilisateur et mot de passe

10.1.2. Onglet avancé

Général Avancé	Paramètres de transfert Jeu de caractères
Type de serveur :	Par défaut
Répertoire local par	défaut :
	Parcourir
Répertoire distant p	oar défaut :
Ajuster le décalage	horaire du serveur :
0 🔷 heures	0 🖨 minutes

Type serveur :

Type de serveur :	Unix	
	Par défaut	
	Unix	
	VMS	
	MVS	
	Dos	ł
	VxWorks	

Pour le syno c'est unix

10.1.3. Onglet Paramètres de transfert



Paramètre de transfert:

si vous êtes sur un réseau local vous pouvez laisser par défaut.

Si vous vous connectez depuis l'Internet :

si lorsque vous êtes sur défaut et que la connexion reste bloquée sur LIST c'est que le serveur ne gère pas le mode passif. Choisissez le mode Actif. Filezilla ne bascule pas seul de Actif a Passif.

Typiquement mon réglage est que le client doit passer en mode actif.

C'est un choix personnel et je n'oblige personne a le suivre.

Vous avez tout loisir de définir sur votre routeur/livebox l'ouverture des ports pour gérer le mode passif.

10.2. <u>Connexion Local</u>

Créer une nouvelle connexion.

Cliquer sur nouveau site, donner lui un nom,

10.2.1. Onglet Général

Hôte : IP local de votre syno

Type de serveur :

Si SSH alors SFTP - SSH File Transfer Protocol (non supporté)

Si SSL alors : FTPES - FTP sur TLS/SSL - Chiffrement explicite

sinon FTP - File Fransfer Protocol

Type d'authentification:

Selectionner : Normale

remplir les champs utilisateur et mot de passe

10.2.2. Onglet avancé

Type serveur : Pour le syno c'est unix

10.2.3. Onglet Paramètres de transfert

Paramètre de transfert:

- PAR DEFAUT

10.3. A propos des mode de transfert

Plusieurs choses sont a prendre en compte

le paramétrage de la livebox

le PC client derrière un routeur, un firewall logiciel installé

pour cela il est difficile de donner une règle qui fonctionne. Dans tout les cas de figure testez les deux modes :-(